



Reben Pflanzung

Was ?

Pflanzung Pfropfreben
(ohne Erdballen)

Pflanzung Topfreben
(mit Erdballen)

Wann ?

Unbelaubte Pfropfreben
April, Mai oder Oktober bis Frosteintritt

belaubte Topfreben
April und Mai

Wie ?

Handbreiter Rückschnitt der Wurzel,
2 Augen am Trieb stehen lassen

kein Rückschnitt der Wurzel
nur unbelaubte Reben zurückschneiden

Mind. 24 Stunden vorher ins Wasser stellen Ballen vorher gründlich wässern

Pflanzloch mind. 20 x 20 cm, mind. 50 - 60 cm tief ausheben,
den vorhandenen Boden mit Mutterboden (50 - 50) mischen,
Pflanze mit den Wurzel zum Ausbreiten nach unten einsetzen (siehe Bild 2),
Pflanzpfahl einstecken,
die Veredelungsstelle muß ca. eine Handbreit über der späteren Bodenoberfläche liegen,
halbhoch mit dem gemischten Boden anfüllen,
dann mehrmals angießen (ca. 10 – 20 Liter),
wenn das Wasser vollständig versickert ist komplett anfüllen,
Gießrand herstellen und mit Stroh oder Pferdemist abdecken, ca. 30 bis 50 cm breit um jede
Pflanze;

Werkzeuge ?

Reben, Spaten, kleine Schaufel, Hammer, Gießkanne, Eimer, Gartenschere, Handschuhe;

Besonderheiten ?

Die Pflanzungen bei praller Sonne sind zu vermeiden!

Alle Reben brauchen bei längerer trockener Witterung (ca. 2 Wochen), Blätter hängen schlaff herunter,

Wasser zum Anwachsen (mehrmals hintereinander gießen, ca. 20 – 30 Liter / Pflanze) ;

Ein Winzer, mit ähnlichen Bodenverhältnisse wie am Störmthaler See, bohrt seine Pflanzlöcher der neuen Reben 1,00 bis 1,20 m tief vor und füllt diese komplett mit Komposterde auf.

Bilder / Fotos



